

ライセンスアップデート手順

PC情報をもとに、ライセンスキーの発行を行います。

事前に、PCにDS-CMSをインストールし、下記手順に従ってPC情報を取得した後、担当営業までPC情報をご送付ください。
弊社にてPC情報を確認した後、2～3営業日でライセンスキーを発行し、USBメモリにライセンスキーを入れて送付致します。
※送付したライセンスキーはPC情報を取得したPCでのみ使用できます。




PC情報の取得手順

①使用するPCにDS-CMSをインストールし、設定画面を開きます。



②「PC情報のエクスポート」をクリックします。

③「名前を付けて保存」のウィンドウが表示されますので、管理しやすい名称を入力し、任意の保存場所に保存してください。
[ファイル名.ifo]のファイルが保存されますので、エクスポートしたファイルを担当営業までご送付ください。





ライセンスアップデート


- ①ライセンスキー受領後、再度、同一のPCでDS-CMSを起動し、設定画面を開きます。



- ②「ライセンスキーの登録」をクリックします。
③「開く」のウィンドウが表示されますので、受領したライセンスキーを選択し、[開く]をクリックしてライセンスアップデートを行ってください。



- ④ライセンスアップデート後、サポートカメラ台数を確認し、正常にライセンスアップデートが完了しているかどうかを確認してください。



使用PCスペック

DS-CMSをインストールするPCは、下記のスペックを満たしたものをご使用ください。

クライアントPC推奨仕様		
	OS	Windows 10 Pro 64bit
パソコン要件	CPU	Intel®Core i7 2.8GHz以上
	メモリ	8GB以上
	ビデオカード	NVIDIA® GeForce® GTX1660Ti 相当
	ネットワークアダプタ	1000Mbps程度
	グラフィック解像度	1920×1080ピクセル以上

※WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。